

SCHEMĂ DE CULTIVARE ORGANICĂ PĂMÂNT CU FIBRE DE COCOS

Număr zile Perioada de creștere	B.A.C. Gestionare climat						Administrare apă (evaporare plantă) per m2 ****	R.V. Aer- Umezeală	Încăpere/plantă temperatură Zi/Noapte °C	Ventilator pe stativ Pornit/Oprit
	B.A.C. Nutrienți creștere/înflorire ml per 10 L	B.A.C. Stimulator rădăcină/înflorire 1-2 ml per 10 L	B.A.C. Fertilizare foliară 20 ml per 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml per 1 L spray 1-3 ml per 10 L meegeven *****	B.A.C. Final Solution 6 ml per 10 L	B.A.C. PK Booster ml per 10 L				
18 ore de lumină (adăugați mucegaiuri)*										
Prima zi creștere	10 tot 20 groei	Stimulator rădăcină	1x spray				10 L	85%	24/24	Din
A 2-azi creștere								80%	24/24	Din
A 3-azi creștere				1x spray				80%	24/24	Din
A 4-azi creștere	10 tot 20 groei	Stimulator rădăcină					1 L	80%	24/24	Din
A 5-azi creștere								75%	24/24	Din
A 6-azi creștere								75%	24/24	Din
A 7-azi creștere	10 tot 20 groei	Stimulator rădăcină					1.5 L	75%	24/24	Din
A 8-azi creștere								75%	24/24	Din
A 9-azi creștere				1x spray				70%	24/24	Din
A 10-azi creștere	10 tot 20 groei	Stimulator rădăcină					2.0 L	70%	24/24	Minimum
A 11-azi creștere								70%	24/24	Minimum
A 12-azi creștere								70%	24/24	Minimum
A 13-azi creștere	10 tot 20 groei	Stimulator rădăcină					2.0 L	70%	24/24	Minimum
A 14-azi creștere								70%	24/24	Minimum
mai multe săptămâni Perioada de înflorire										
12 ore lumină										
Înflorire a 1-a săptămână	20 tot 30 groei	Stimulator rădăcină	1x spray	administrare 1x pe săptămână	** Administrare 1x		2.5 L	65%	28/20	50%
Înflorire a 2-a săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		10	3.0 L	60%	28/20	50%
Înflorire a 3-a săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire	1x spray	administrare 1x pe săptămână		15	4.0 L	60%	28/20	50%
Înflorire a 4-a săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		20	5.0 L	55%	28/20	75%
Înflorire a 5-a săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		30	6.0 L	55%	28/20	75%
Înflorire a 6-a săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		30	8.0 L	50%	28/20	100%
Înflorire a 7-a săptămână****	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		30	10.0 L	45%	28/20	100%
penultima săptămână	20 tot 30 bloei	Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână		20	9.0 L	40%	28/20	100%
ultima săptămână		Stimulator înflorire		administrare 1x pe săptămână	** Administrare 1x		8.0 L	40%	28/20	90 to 80%

* Aceste mucegaiuri B.A.C. trebuie amestecate cu pământul nou cu fibre de cocos înainte de plasarea culturii în acest mediu. Dacă reduceți pH-ul mediului (pH 6.0), este obligatoriu să îmbunătățiți pământul cu fibre de cocos cu calcar. Dacă nu scădeți pH-ul, nu este necesar să îmbunătățiți substratul cu fibre de cocos, ci doar stratul superior (2 cm) cu pământ cu fibre de cocos. Avantajul este acela că puteți lăsa rădăcinile de la cultura anterioară, deoarece încă mai există o simbioză, iar cultura dumneavoastră crește foarte repede. Adăugați la acest strat superior nou mucegaiurile B.A.C.. Dacă nu scădeți pH-ul, atunci după fiecare administrare de nutrienți trebuie să clătiți conductele cu apă cu pH-ul redus (6.0). Aceasta nu are voie să ajungă în mediul dumneavoastră.

** B.A.C. final solution trebuie administrat doar o singură dată cu nutrienții sau cu stimulatorii în prima săptămână de înflorire și în ultima săptămână a culturii dumneavoastră, deci nu în fiecare zi a săptămânii!!!

*** Numărul de zile de creștere și de săptămâni de înflorire indicat de noi depinde desigur de soi, de numărul de plante per mp și de climă. În orice caz, opriți administrarea de nutrienți de bază și de pk booster cu 1 săptămână înainte de final.

**** Evaporarea culturii dumneavoastră și administrarea de apă per m2 au legătură, deoarece o parte din apa administrată se evaporă și prin mediul dumneavoastră, deci nu doar prin cultură. Astfel alimentarea cu apă depinde de evaporarea plantei și de suprafața solului, care la rândul ei evaporă apa.

În faza de fluorescență trebuie să adăugați nutrienți de înflorire aproximativ la 2 zile, dar aveți grijă să nu administrați o cantitate prea mare sau prea mică de nutrienți. În faza de creștere 1x la 3 zile. Asigurați-vă că recipientul cu soluția cu nutrienți nu stă mai mult de 48 ore.

***** Administrarea de apă depinde de cantitatea totală de sol pe care o utilizați, de pământ (substrat cu fibre de cocos) și de umiditatea pe care o are solul la livrare. (După udare, dintr-un pumn de substrat trebuie să se scurgă la presare, de exemplu, 10 picături de apă.) Această schemă este orientativă. Din acest motiv este bine ca întotdeauna să decideți dumneavoastră dacă trebuie ajustată clima, administrarea de apă și de nutrienți. Pentru mai multe informații legate de această linie de administrare de nutrienți și de schema de cultivare avem un serviciu de asistență disponibil toată săptămâna prin e-mail info@baconline.nl

***** B.A.C. Pro-Active trebuie administrat numai o singură dată pe săptămână.