



SCHEMĂ DE CULTIVARE PENTRU PĂMÂNT

Perioadă de creștere 18 ore de lumină	Adăugați mucegaiuri în stratul superior a pământului dv. de cocos									B.A.C. Gestionare climat				
		Silica Power per 10L apă	B.A.C. Nutriție creștere/înflorire EC	B.A.C. Stimulator rădăcini/înflorire 1 - 2 ml per 10L	Valoare pH	B.A.C. Nutriție foliară 20 ml per 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml per 1 L spray 1-3 ml per 10 L administrare *****	B.A.C. Final Solution 6 ml per 10 L	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	Administrare apă (evaporare plantă) per m2 ****	R.V. Aer Umezeală	Temp. apei °C	Încăperea/plantă temperatură Zi/Noapte °C	Ventilator pe stativ Pornit/Oprit
A 1-azi creștere		1ml	1.6 creștere	Stimulator rădăcină	6.0	1 x spray				10 L	85%	22	24/24	Din *
A 2-azi creștere		1ml									80%		24/24	Din
A 3-azi creștere		1ml					1 x spray				80%		24/24	Din
A 4-azi creștere		1ml	1.6 creștere	Stimulator rădăcină	6.0					1 L	80%	22	24/24	Din
A 5-azi creștere		1ml									75%		24/24	Din
A 6-azi creștere		1ml									75%		24/24	Din
A 7-azi creștere		1ml	1.7 creștere	Stimulator rădăcină	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Din
A 8-azi creștere		1ml									75%		24/24	Din
A 9-azi creștere		1ml					1 x spray				70%		24/24	Din
A 10-azi creștere		1ml	1.7 creștere	Stimulator rădăcină	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
A 11-azi creștere		1ml									70%		24/24	Minimum
A 12-azi creștere		1ml									70%		24/24	Minimum
A 13-azi creștere		1ml	1.8 creștere	Stimulator rădăcină	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
											70%		24/24	Minimum
Perioada de înflorire														
12 ore lumină														
Înflorire a 1-a săptămână		1ml	1.8 înflorire	Stimulator rădăcină	6.0	1 x spray	administrare 1x pe săptămână			2.0 L	65%	22	28/20	Minimum**
Înflorire a 2-a săptămână		1ml	1.9 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână			3.0 L	60%	22	28/20	50%
Înflorire a 3-a săptămână		2ml	2.0 înflorire	Stimulator înflorire	6.0	1 x spray	administrare 1x pe săptămână			4.0 L	60%	22	28/20	50%
Înflorire a 4-a săptămână		2ml	2.1 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
Înflorire a 5-a săptămână		2ml	2.2 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână	** Administrare 1x		6.0 L	55%	22	28/20	75%
Înflorire a 6-a săptămână		2ml	2.2 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
Înflorire a 7-a săptămână		3ml	2.2 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
Înflorire a 8-a săptămână		3ml	2.2 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%***
Înflorire a 9-a săptămână		3ml	1.9 înflorire	Stimulator înflorire	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Curățați pământul/cocosul și pregătiți-l pentru refolosire; clătiți cu un pH de 6,0 și un EC de 0,4 (EC este deja în apă), apoi amestecați calcarul B.A.C. și grăunțele organice B.A.C. cu pământul/cocosul (ameliorare). Adăugați întotdeauna câțiva saci de pământ nou. Apoi cu 24 de ore înainte stropiți acest pământ cu Final Solution, înainte ca plantele să fie plantate din nou. Acum puteți refolosi foarte bine pământul/cocosul. Această schemă de cultură este orientativă pentru a obține o producție maximă, dar nu vă bazați numai pe valorile EC și pe controlarea irigației, deoarece și aceste depind de climă (uitați-vă la plante). Este recomandabil ca în perioada verii să lucrați cu o valoare EC mai scăzută, din cauza temperaturilor ridicate.

- * Nu poziționați ventilatoarele PE plantele dumneavoastră. Le puteți utiliza însă pentru a recircula aerul din încăperea.
- ** Treapta cea mai joasă
- *** Atenție la mucegaiurile dăunătoare!
- **** În ultimele 3 zile nu mai irigați și nu lăsați ventilatoarele să bată pe vârf.
- ***** În cazul unui sistem de recirculare nu refolosiți apa (numai săruri reziduale). Această Final Solution trebuie să o administrați numai o singură dată.